作业 5

2025 年 10 月 4 日

前言

虽然英文版也是我写的,但我初版直接用英文完成,没有中文原稿。故使用 AI 翻译成了本文档,并进行了一些修订。语言表达看起来可能很人机,但是我大概看了一下不影响理解,请放心使用。

T_1

以下 LC-3 程序有什么问题? 执行时可能发生什么? 给出两种可能的解决方法。

```
ORIG x3000
AND R1, R1, #0
PROGRAM ADD R1, R1, #1
TRAP x23 ; IN
LEA R0, MESSAGE
TRAP x22 ; PUTS
MESSAGE .STRINGZ "Program reporting"
8 .END ; HALT
```

T2

在 LC-3 编程实践中,使用 LC3Tools 运行和调试程序时,你可能会观察到以下现象:程序执行 HALT 指令并停止后,寄存器中存储的值与你的预期有很大差异。在这之前我们一般通过设置断点来解决这个问题。

请参考以下截图。

		Registers					Memory
R0	x0000	0		♠ x3000	x5020	20512	AND RO, RO, #0
R1	x7FFF	32767		♠ x3001	x1021	4129	ADD RO, RO, #1
R2	x0003	3		♠ x3002	x1221	4641	ADD R1, R0, #1
R3	x0004	4		♠ x3003	x1461	5217	ADD R2, R1, #1
R4	x0005	5		♠ x3004	x16A1	5793	ADD R3, R2, #1
R5	x0006	6		♠ x3005	x18E1	6369	ADD R4, R3, #1
R6	x2FFE	12286		♠ x3006	x1B21	6945	ADD R5, R4, #1
R7	x0008	8		♠ x3007	x1D61	7521	ADD R6, R5, #1
PSR	x0002	2	CC: Z	♠ x3008	x1FA1	8097	ADD R7, R6, #1
PC	x036C	876		♠ x3009	xF025	61477	HALT
MCR	x0000	0		♠ x300A	x0000	0	

- 1) 请解释为什么会发生这种情况。
- 2) 下面给出了 HALT 服务例程的片段。通常情况下,地址 x036C 处的指令会执行吗?如果不会,请解释这条指令存在的意义。

地址	指令
x0366	$LEA\ R0,\ TRAP_HALT_MSG$
x0367	PUTS
x0368	LDI R0, OS_MCR
x0369	LD R1, MASK_HI
x036A	AND R0, R0, R1
x036B	STI R0, OS_MCR
x036C	$BRnzp\ TRAP_HALT$

T3

请列出 TRAP 和中断的至少三点区别。

T4

- 1) 什么是系统空间?
- 2) 什么是用户空间?
- 3) 在用户模式下哪些内存地址是不可访问的?
- 4) 什么是 ACV?
- 5) 是什么决定了当前状态下的可访问内存范围?
- 6) 列出从用户模式转换到特权模式的所有方法。

T5

以下是一个 LC-3 程序片段。执行完标签 F 处代码后,寄存器 R0 的值是多少?

注意: 你需要展示你的解题过程。

```
A LD RO, E
      LEA R7, E
  В
       .FILL x1021
       ADD R2, R0, #0
       LD R1, D
       LD R3, B
       ADD R3, R1, R3
       ST R3, C
       .BLKW 1
  С
       RET
10
       .STRINGZ "!"
  D
11
      LD R1, A
  Ε
12
  F ADD RO, RO, R1
```

T6

在执行 LC-3 程序期间,程序中的一条指令从时钟周期 T 开始执行,需要 15 个周期才能完成。 表格列出了处理此指令期间需要使用总线的全部五个时钟周期。表格显示了每个时钟周期的:哪个时钟周期、状态机的状态、总线上的值,以及在该时钟周期期间激活的重要控制信号。

- 1) 填写表格中缺失的条目。
- 2) 正在处理的是什么指令?
- 3) 该指令在内存中的什么位置?
- 4) 内存读取或写入需要多少个时钟周期?
- 5) 上面的信息足够让你知道三个内存位置的内容。它们的地址是什么?它们的内容是什么?

周期	状态	总线	该周期的重要控制信号
Т	18	x3010	LD.MAR=1,LD.PC=1,PCMux=PC+1,GatePC=1
T+4			
T+6		x3013	
T+10		x4567	
T+14		x0000	LD.REG=1,LD.CC=1,GateMDR=1,DR=001

T7

阅读以下程序:

```
.ORIG x3000
           LD RO, A
           LD R1, B
           BRz DONE
           ---- (a)
           ----- (b)
           BRnzp AGAIN
           ST RO, A
  DONE
           HALT
           .FILL x0--- (c)
  В
           .FILL x0001
11
           .END
12
```

该程序只使用 R0 和 R1 寄存器。注意 (a) 和 (b) 行表示两条缺失的指令。完成 (c) 行。还要注意程序中必须有一条指令标记为 AGAIN,该标签缺失。

程序执行后, A 的内容是 x1800。


在执行过程中,我们在每个时钟周期都检查计算机并记录了某些时钟周期的信息,产生了下表。 表格按收集信息的周期数排序。注意每次内存访问需要五个时钟周期。

填写程序中缺失的指令,并通过添加标签 AGAIN 来完成程序。同时,填写表格中缺失的信息。 给定 A 和 B 的值,你能否推断出这个程序的功能?

Cycle Number	State Number	Control Signals	
1	18	LD.MAR: LD.REG: GateMDR: LD.PC: PCMUX: GatePC:	
	0	LD.MAR: LD.REG: BEN LD.PC: LD.CC:	
		LD.REG: 1 DR: 000 GateMDR: GateALU: GateMARMUX:	
ST ST	1	LD.MAR: ALUK: GateALU: LD.REG: DR: GatePC:	
26	22	ADDR1MUX: ADDR2MUX: LD.PC: LD.MAR PCMUX:	
101	15		

T8

单链表中的一个元素有两个部分:数据和指向下一个元素的指针。数据和指针位于相邻的内存位置,数据在指向下一个元素的指针之前。它们都是 16 位整数。列表元素的地址是该元素的起始地址。示例如下:



你需要实现下面的函数,它以 R0 作为唯一参数。R0 是现有列表元素的地址,你需要从列表中删除该元素(该元素不是最后一个元素)。你还需要将该元素的数据输出到监视器(为方便起见,我们将数据视为 8 位字符并忽略其他位)。当函数返回时,R0 应该携带被删除元素的下一个元素的地址。所有其他寄存器均为 caller save。

注意:元素的地址允许变更。

```
1 --- #0
2 --- ----
3 TRAP x21
4 --- , R2, --
5 --- R1, R0, --
6 --- R2, ---
7 --- #0
8 --- -#1
9 --- R2, ---
10 RET
```